

◆メールアカウントを設定する


プロバイダやホスティングサービスなどで取得したメールアカウント(メールアドレス)を使用するためには、「Outlook Express」上での設定が必要です。

メールアカウントは同じパソコンに二つ以上設定することも可能です。

「ツール」メニューから「アカウント」を選択します。



「メール」のタブを開き、右側のメニューより[追加]を選択してクリックします。
その中から[メール]を選択します。



「インターネット接続ウィザード」が起動します。

メールアドレスの名前を登録します。

名前

電子メールを送信するときに、名前が「送信者」のフィールドに表示されます。表示したい名前を入力してください。

表示名 (N): Taro Chouji

次へ (N) >

ここで登録した名前はメールを送ったときに差出人名として使用されます。

メールアドレス(メールアドレス)を登録します。

インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

既存の電子メール アドレスを使用する (A)

電子メール アドレス (E): support@ill.co.jp

新しいアカウントを作成する (C)

次へ (N) >

「既存の電子メールアドレスを使用する」にチェックを入れて、設定したいメールアドレスを入力して下さい。

サーバの設定を行います。

電子メール サーバー名

受信メール サーバーの種類 (R): ① POP3

② 受信メール (POP3, IMAP または HTTP) サーバー (R): ill.co.jp

送信メール (SMTP) サーバー (S): ③ dion.ne.jp

次へ (N) >

① 初期設定[POP3]のままにしておく。

② 受信メールサーバには取得されたドメイン(ill.co.jpなど)を記入します。

③ 送信メールサーバには契約しているインターネットサービスプロバイダから配布されている設定情報のSMTPサーバを記入します。(例;d4.dion.ne.jp)

アカウントとパスワードの登録を行います。

弊社よりメールもしくはFAXにて送付しております「メールアカウント設定ファイル」をもとにアカウントとパスワードを入力してください。

インターネット接続ウィザード
インターネット メール ログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください

① アカウント名(例)

② パスワード(例)

メール アカウントをアクセスするときに、インターネット サービス プロバイダがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を必要としている場合は [セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する] を選択してください。
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する

< 戻る > **次へ >** キャンセル

①「メールアカウント設定ファイル」のアカウント名の部分を入力します。
(例 ; uma-muragishi)

②「メールアカウント設定ファイル」のパスワードの部分を入力します。
パスワードは* (アスタリスク)で表示されるので、入力するときには半角英数になっていることを[メモ帳]などで確認してください。

※「メモ帳」…文字入力のための簡易ツール
「スタート」ボタンから「プログラム」⇒「アクセサリ」⇒「メモ帳」で起動します。

修正点がなければ「完了」を押してください。

インターネット接続ウィザード

設定完了

設定を完了するのに必要な情報がすべて入力されました。
これらの設定を保存するには、[完了] をクリックしてください。

< 戻る > **完了** キャンセル

宛先に今設定したメールアドレスを指定し、テストメールを送信してみます。
問題なく送信・受信ができれば設定完了です。